

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO

Este documento se crea con el objetivo de servir de guía rápida para la instalación del software necesario para poder utilizar el DNI electrónico (en adelante, DNIE).

PASO 1: INSTALACIÓN DEL MÓDULO CRIPTOGRÁFICO PARA EL DNIE

En el siguiente enlace se encuentra el software necesario para instalar el módulo criptográfico:

http://www.dnielectronico.es/descargas/CSP_para_Sistemas_Windows/DNIE_v6_0_1.exe

Con sólo ejecutar el fichero descargado, se instalará el módulo CSP para el entorno Windows y el módulo PKCS#11 para el navegador Mozilla Firefox sobre Windows.

PASO 2: REINICIAR EL PC

Deberá reiniciar el PC para completar la instalación. En el inicio, se instalará el Certificado AC RAIZ DNIE en los navegadores que estén instalados previamente en el equipo.

Si se trata de la primera vez que instala el CSP del DNIE, al reiniciar el equipo le aparecerá una pantalla que indica que se va a proceder a instalar el certificado AC RAIZ DNIE. Pulse aceptar.

PASO 3: INSTALACIÓN DEL CERTIFICADO.

Le aparecerá un asistente para la importación de certificados. **Introduzca su DNIE en la ranura** a tal efecto y siga los pasos que se le indican.

- Almacén de certificados: seleccione la opción *Colocar todos los certificados en el siguiente almacén*, y pulse Examinar.
- Seleccionar almacén de certificados: elija Entidades emisoras raíz de confianza.
- Pulse finalizar para concluir el proceso.

PASO 4: COMPROBACIÓN

Para comprobar la correcta instalación de su DNIE, existen 2 opciones:

- 1) Acceder a alguno de los servicios disponibles (puede consultarlos en www.usatudnie.es)
- 2) Comprobación manual.
 - a. **CON INTERNET EXPLORER:** arranque el navegador y pulse la opción de menú **Herramientas / Opciones de Internet / Contenido / Certificados**. Le aparecerá una ventana que le pide que introduzca el PIN. Hágalo y podrá ver los certificados instalados: autenticación y firma. En la pestaña Entidades emisoras raíz de confianza, se mostrará el certificado raíz AC RAIZ DNIE. Pulse el botón Ver. Si puede ver el certificado, la instalación ha sido correcta.
 - b. **CON FIREFOX:** arranque el navegador y pulse el menú: **Herramientas / Opciones / Avanzado/ Ver certificados**. Se le mostrará la ventana que solicita la contraseña, introduzca el PIN y en la ventana Opciones, pulse Ver certificados. En la pestaña **Autoridades**, se puede ver el certificado intermedio AC DNI OOX (donde X vale 1, 2 ó 3) y el certificado AC RAIZ DNIE. Si puede ver el certificado, la instalación ha sido correcta.

Si desea información más detallada, consulte el documento Guía de instalación del DNIE.